

# Impressora Térmica MHT P80A - USB

## Processo de instalação da impressora e do driver para etiquetas


### 1. Instalação do Driver

1.1. Ligue a impressora na energia e conecte no computador via USB


1.2. Abra a pasta contendo o driver e o software (LabelShop) para impressão de etiquetas

Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
LabelShop	29/03/2020 22:54	Pasta de arquivos	
Como instalar Driver para Etiquetas	16/08/2019 04:24	PDF Document	1.115 KB
TSC_7.3.4_M-5	30/11/2017 05:25	Aplicativo	13.581 KB

1.3. Primeiro, instale o driver, clique no aplicativo TSC\_7.3.4\_M-5 para iniciar a instalação do driver. Clique em aceito e em avançar, em seguida selecione o local de instalação e clique em avançar e em seguida em concluir.



- 1.4. No próximo passo, clique em “Outros (como porta paralela ou serial)” e clique em avançar. Agora selecione o modelo TSC TTP-245 da lista e clique em avançar. Clique novamente em avançar e então aparecerá a janela para atribuir um nome a impressora. Atribuído o nome da impressora, clique em avançar e em concluir. Após a instalação do driver, clique em fechar.



The screenshots show the following steps in the Seagull Driver Wizard:

- Step 4: Bem-vindo ao Seagull Driver Wizard** - Welcome screen with options to install or remove drivers. The 'Instalar drivers de impressora' option is selected.
- Step 5: Conecte a impressora** - Connection screen with options for USB, Network, or Other (Parallel/Serial). The 'Outros (como porta paralela ou serial)' option is selected.
- Step 6: Especifique o modelo de impressora** - Selection screen where 'TSC TTP-245' is chosen from a list of models.
- Step 7: Especificar porta** - Port selection screen where 'Porta Local' is selected.
- Step 8: Especifique o nome da impressora** - Naming screen where the name 'TSC TTP-245' is entered.
- Step 9: Finalizando o Seagull Driver Wizard** - Summary screen showing the final configuration: Name: TSC TTP-245, Port: FILE, Manufacturer: TSC, Model: TSC TTP-245.

## 2. Configurando a Impressora

2.1. Abra o Painel de Controle do Windows e encontre as configurações de “Dispositivos e Impressoras”. Clique com o botão direito do mouse na impressora recém instalada e selecione “Propriedades da Impressora”.



2.2. Clique na aba “Portas” e selecione a caixa com a porta “USB001: Porta de impressora” e clique em Aplicar e em Ok.



## 3. Software de etiquetas (Recomendado o uso do LabelShop)

3.1. Faça a instalação do software LabelShop (presente na pasta com o instalador do driver) clicando no aplicativo “labelshop\_v1”.

3.2. Após a instalação do software, é necessário a calibração dos sensores da impressora. Para isso, faça:

3.2.1. Abra a tampa de alimentação de bobinas da impressora;

3.2.2. Carregue a impressora com a bobina de etiquetas;

3.2.3. Ajuste a guia interna no tamanho da etiqueta e no centro da impressora para que durante a impressão ela não desloque;

- 3.2.4. Feche a tampa de alimentação de bobinas e pressione o botão “FEED” por 5 segundos (após soltar o botão, a impressora irá calibrar os sensores de forma automática);
- 3.2.5. Após a calibração dos sensores for concluída, dê um toque no botão “FEED” e se a calibração estiver correta, a impressora irá avançar exatamente uma etiqueta. Caso a impressora não avance uma etiqueta, repita os passos novamente.
- 3.3. Com a calibração feita e o software aberto, realize as configurações do tamanho da etiqueta para que possa realizar as impressões.